

Zeitschrift: Revue Militaire Suisse
Herausgeber: Association de la Revue Militaire Suisse
Band: 82 (1937)
Heft: 11

Artikel: Notes de tactique à l'usage des futurs capitaines [suite]
Autor: Léderrey, E.
Kapitel: V: Considérations sur le front et la profondeur des dispositifs de combat
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-341812>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 26.01.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

CHAPITRE V

Considérations sur le front et la profondeur des dispositifs de combat

29. Facteurs déterminants.

Dans l'attaque, *l'étendue du front* est essentiellement déterminée par le nombre des pièces d'artillerie et des chars, ainsi que par les calibres.

Dans la défense, elle est fonction des armes automatiques et de leurs possibilités plus ou moins grandes de flanquement.

Dans les deux cas, le *relief* et la *couverture du sol*, comme aussi la *nuit*, en limitant la portée des armes, réduisent le front et la profondeur.

Par la *profondeur*, s'exprime l'idée de force, *d'effort principal* dans l'attaque et *d'accent* dans la défense.

30. Fronts et profondeurs moyens.

Données en m. ¹	Bataillon	Compagnie	Section
<i>Attaque</i> Suisse Front	600	300 (S.C. 220)	150
Prof.	on peut admettre le double du front		
Le front sera augmenté en montagne et en terrain découvert (on ménage de la sorte des <i>intervalles</i> qui peuvent être <i>battus par le feu</i> et l'on économise des forces au profit de la profondeur).			
France Front* Prof.	500 — 750 1000	200 — 300 400	la cp. compte 4 sct. de combat
* basé sur le front normal d'une div. dépourvue de chars, mais disposant de 9 à 12 gr. art.camp et 4 à 5 gr. art.ld. (2 à 3 km.)			
Suisse <i>Front d'arrêt</i>	le double du front d'attaque		
En couverture	5 km. avec 2 cp.	2 1/2 km. avec 3 sct.	800
France Front d'arrêt Profondeur	<i>Par bat. :</i> 1000—1200, réseau continu de feux puissants. 1200, en 3 échelons, avec 20 armes automatiques sur le 1 ^{er} échelon.		
Résist. limitée Profondeur	2000, barrage de feu sans lacune, peut aller à 3000 (par croisement des feux avec les voisins). faible, mais retarder le contact par { camouflage tir à gr. dist.		
Résistance très limitée	4000, n'est plus qu'un rideau de feu, derrière un obstacle p. ex.		

¹ Ne voir, dans le tableau ci-dessus, que des données très approximatives, destinées à servir de base aux études de cas concrets.